เพิ่มทางลัดให้ลูกค้า เข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Rich Menu



เพิ่มทางลัด ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Rich Menu



เพิ่มทางลัด ให้ลูกค้า เข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น ด้วย **Rich Menu**

Rich Menu เปรียบเหมือนทางลัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล ที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นรูปภาพ บริเวณคีย์บอร์ดในห้องแชท และสามารถใส่ลิงก์บน รูปภาพได้ตามต้องการ

ลูกค้าหาข้อมูลได้ไวขึ้น
 แอดมินตอบคำถามน้อยลง
 มีเวลาไปปิดการขายมากขึ้น

<u>เพิ่มทางลัดด้วย Rich Menu</u>

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager)

*แนะนำให้ใช้ Google Chrome

● ● G ize ← ⇒ C managerlins.biz	เอน 	
(manager.lin	e.biz LINE Business ID	- 1
	เข้าสู่ระบบคำยามัญขี LINE หรือ	- 1
	เข้าสู่ระบบด้วยมัญชีธุรกิจ	- 1
	ຄາງໃຫ້ LINE Business D ລະເປັນໃນການດ້າງແທນໃນ <u>ອິດກຳມາແລະເນີນີ້</u> <u>ນດ້າງງ</u> ເພື່ອຄຸຍແຫ່ງສະນາຍແຫຼງແລະມານກ່ອງແລະມານສະນັດເປັນການແຜ່ນາແຫ່ງ ພະກາ @ ເຫັ້ມງາກັນ LINE Business ID	- 1
	ุ ภาษาโหย ▼ รhanufa ร้องว่าหมดการให้เอ็กรร © LINE Corporation	- 1
diam'ne a state		

2. คลิกที่ 'ริชเมนู'

3. คลิกที่ 'สร้างใหม่'

จะเข้าสู่หน้าจอการสร้างริชเมนู เพื่อสร้างริชเมนู

LINE Official Account 🛛 🎲 🛡 Rea	ady-to-Wear 🕶 @ReadytoWear 🐨	😫 38,700 🛛 💭 โหมดการตอบกลับ : แชท		()
หบ้าหลัก การแจ้งเดือน ข้อมูลเ	ซึ่งลึก หน้าแอคเคาท์ แชท			🗢 ดังค่า
บรอดแคสด์ "เทมริเลน์ ข้อความอัดโนมัติ	ริชเเมนู สร้างเมนูที่ดังดูดความสนใจจากดูกด่ จะแสดงเฉพาะวิชเมนูที่สร้างจากหน้า	ำเพื่อแสดงในห้องแชท คุณสามารถใช้เมนูเหล การจัดการนี้เท่านั้น	3 ถ้านี้เพื่อแจกคูปอง ส่งข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ	สร้างใหม่ แก่ลูกคำ
ดูปอง ริชเมสเสจ ริชวิดีโอเมสเสจ_	ระบุคุณสบบัติ ทั่	อ้าหมด → 🗎 DD/MM/YYYY	~ 🖄 DD/MM/YYYY	Q รีเช็ด
ວິນເມນູ	ช่อ	รูป	ช่วงที่แสดง	สถานะ
บัตรสะสมแต่ม เพิ่มเพื่อน		ไม่มีร่ายการฟังแสดง คุณสามารถสร้างไหม่ได	โดยคลิก "สร้างไหบ" ทั่นุมขวามน	
© LINE Corporation ช่อกำหนดการใช่บริก	าร ยังกำหนดการใช้บริการ Messaging API โกลโน	คม ประกาศการกฎหมาย		- 1

4. ตั้งค่าเมนู

- ชื่อ : ใส่ชื่อ 'ริชเมนู' ได้สูงสุดไม่เกิน 30 ตัวอักษร โดยชื่อนี้จะไม่แสดงต่อผู้ใช้งาน
- สถานะ : สามารถตั้งค่าการ เปิด-ปิด ริชเมนูบนหน้าจอของลูกค้าได้ รวมทั้งกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงได้
 * ริชเมนูจะสามารถใช้ได้ทีละอันเท่านั้น หากมีการตั้งค่าไว้ซ้ำซ้อนกัน จะไม่สามารถกดปุ่ม "เปิด" ได้
- ข้อความบนเมนูบาร์ : เป็นชื่อ 'ริชเมนู' ที่จะแสดงบนแถบด้านล่างในหน้าจอแชท
- การแสดงเมนูแบบเริ่มต้น : เลือก 'แสดง' เมื่อลูกค้าเปิดหน้าจอสนทนา ริชเมนูจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ หากเลือก 'ซ่อน' ลูกค้าต้องกดข้อความที่เมนูบาร์ เพื่อดูริชเมนู

C manager line biz	×					< 999+	Ready-to-Wear	
A DO DECIDENT	ดังค่าเมนู						Today	
ริชเมนู	ชื่อ	leißa			0/30			
ปตรสะสมแต่ม เพิ่มเพื่อน	สถานะ	🖸 เปิด						
		 ជីត 						
	ช่วงที่แสดง	DD/MM/YYYY	HH:mm	~				
		DD/MM/YYYY	HH:mm	รีเช็ด				
	ข้อความบนเมนูบาร์ ⊘	🖸 ເມນູ						
		ข้อความอื่นๆ ใต่ข้อควา	u 0/14					
	การแสดงเมนูแบบเริ่มดัน ⊘	🔾 แสดง						
		🛑 ซ่อน						
						NEW A	<u> </u>	
	ดั้งค่าคอนเทนต์				• ดีไขน์ไกด้	COLLEG		
		แอ็คขัน			≔ ∷			
	A B C					ሞ	A	0
	DFF	1	21030			MEN>	WOMEN>	STOCKIST
]						

5. เลือก 'เทมเพลต'

้เพื่อแบ่งพื้นที่ใส่ลิงก์ จากนั้น อัพโหลดรูปพื้นหลัง ต้องอัพโหลดรูป 1 รูปเพื่อใช้เป็นพื้นหลังริชเมนู

• สำหรับริชเมนูแบบใหญ่ (Large)

ต้องมีขนาด **2500×1686** พิกเซล สำหรับความละเอียดสูงสุด

• สำหรับริชเมนูแบบเล็ก (Compact)

ต้องมีขนาด **2500 x 843** พิกเซล สำหรับความละเอียดสูงสุด

โดยทั้ง **2** แบบด้องเป็นไฟล์ png หรือ jpg ขนาดไม่เกิน **1 MB** สามารถดูขนาดเพิ่มเติม และ ไกด์การทำภาพ ที่เหมาะสมได้ โดยดาวน์โหลด 'ดีไซน์ไกด์'

บัตรสะสมแต้ม	เลือกเทมเพลด 🛛 🕹	0/30
เพิ่มเพื่อน	ใหญ่	
	5 <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	
		• ดีไขมไกด์
	. (iii)	~
	ຍກເລິກ <mark>ເລືอກ</mark>	

6. คลิก 'ดีไซน์ไกด์'

เพื่อดูรายละเอียดของเทมเพลตที่ต้องการใช้

← → C manager.line.biz	_			1
	ดั้งค่าคอนเทนต์		6	🗊 ดีไชน์ไกด์
		แอ็คขัน		≡ 0
		~ A		
		ประเภท	ลิงท์	~
	เลือกเทมเพอต		ใส่สิงท์	
	อัพโหลดรูปพื้นหลัง	ป้ายแอ็คขัน (ความยาวไม่ เกิน 20 ตัวอักษร) 💿	ใส่คำอธิบายสำหรับป่ายแล็คขั้น	
				0/20
		∨ B		
		ประเภท	คุปอง	~
			เลือก	
		ป้ายแอ็คขัน (ความยาวไม่ เกิน 20 ตัวอักษร) ⊘	ใส่สาอธีบายสำหรับป่ายแอ็คขั้น	

7. กำหนด 'แอ็คชัน'

- ประเภท : จะมีให้เลือก 4 ประเภท ลิงก์, คูปอง, ข้อความ และบัตรสะสมแด้ม ในกรณีที่เลือก URL หรือคูปองต้องใส่ ป้ายแอ็คชันด้วย
- ป้ายแอ็คชัน : สามารถใส่ข้อความสำหรับชักชวนให้คลิกลิงก์ ใส่ได้สูงสุด 20 ตัวอักษร โดยข้อความนี้จะแสดง เมื่อเปิดบนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ

~			
ดังค่าคอนเทนต์			🕕 ดีไขน์ไกด์
	~ A		
	ประเภท	ลิงก์	×
		ใส่ลึงก์	
เลือกเทมเพลต	1	ໃຫ້ກາກັບກາງການຄົນເດັກແຫລັດທີ່ມ	
อัพโหลดรูปพื้นหลัง	บายแอคขน (ความยาว เม เกิน 20 ตัวอักษร) ⑦	FIEL 1927. UP4 LN277. ID1154194.227	
			0/20
7			
-	✓ В		
	ประเภท	คุปอง	~
		เลือก	
	ป้ายแอ็คขัน (ความยาวไม่ เกิน 20 ตัวอักษร) 💿	ไล่ค่าอธิบายสำหรับป่ายแอ็คขั้น	

8. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก 'บันทึก'

~			
ดังค่าคอนเทนต์			🔘 ดีไซน์ไกด์
	แอ็คชัน		≡ 0
	✓ A		
	ประเภท	ลิงก์	*
เดืออเมตแพลต		ใต่อียก่	
สับริเวณชายได้แบตัว			
อพ เหลดรับพบหลง	ป้ายแอ็คชั่น (ความยาวไม่ เกิน 20 ตัวอักษร) 🕐	ใส่ด้าอธิบายสำหรับป่ายแอ็คชั่น	
			0/20
		บันทึก	
< คลังไปเรีระหรื่อ			_
		บันทึก	



LINE For Business: @LINEBIZTH www.linebiz.com/th